


## <ローデータ アウトプットについてのご説明 >

ローデータ(csv)に関する「数値の読み方、並び順等」についてのご説明です。  
 下記、ご確認の上、ご不明な点はお気軽にご質問ください。

※SpeedCROSSデータに関するご説明は、SpeedCROSSツールをダウンロードする際に添付しております。  
 有料会員の方は、「SpeedCROSSダウンロードボタン」をクリックの上、ダウンロードしていただけます。  
 無料会員もしくは、非会員の方は、「SpeedCROSS申込ボタン」からお申込下さい。

- \* A列 … 当該テーマの個別データ番号です
- \* B列～… モニター登録属性情報が入力されています  
 →コードは「属性コード」ファイルをご参照ください

- \* アンケート回答データ… モニター登録属性情報に続いて、設問順に入力されています
  - 単数回答設問… 選択肢番号が入力されています
  - 複数回答設問… 選択肢1つにつき1列あり、各列ごとに1と0が入力されています  
 「回答あり」=「1」  
 「回答なし」=「0」
  - トップセルの記号の意味は、以下の通りです



- \* 無回答の扱い
  - 単数回答設問… 「999」が入力されています
  - 複数回答設問… 各設問の選択肢末尾に1列追加され、無回答のケース(選択肢すべてが「0」のケース)には「1」が入力されています

- \* セルの空欄
  - 回答者が限定される設問については非該当の場合、空欄です
  - 自由記述では、無記入の場合は空欄です

	A列	B列	C列	D列		AD列	AE列	AF列	AG列	AH列	AI列	AJ列	
	No.	県番号	地域分	性別	年齢	…	インター	tema1_1	tema1_2	tema1_2	q2.0	tema1_3	…
1行目													
2行目	1	8	3	1	35		2	1	0	1	0	特になし	
3行目	2	14	3	2	39		4	99	0	0	0		
4行目	3	2	2	2	40		5	6	1	1	0	使ってみたい	
5行目	4	4	.	.	.			.	.	.	.	.	.
6行目	5	5	.	.	.			.	.	.	.	.	.
.	.	.						.	.	.	.	.	.
.	.	.						.	.	.	.	.	.
.	.	.						.	.	.	.	.	.